


ACCIDENT D'AVALANCHE

Schweizer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse
Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer



Pour le format de poche, plier l'aide-mémoire 2x en hauteur et 2x en sens travers en suivant les signes de coupes dans la marge. Page de titre «Accident d'avalanche» = gris



Chances de survie en cas d'ensevelissement complet

- Le sauvetage des ensevelis est une course contre la montre!
- Premières 15 min: bonnes chances de survie, après diminution rapide

Sauvetage par les camarades

- Sauvetage par les membres du groupe immédiatement après l'avalanche
- Sauvetage par les camarades = plus grandes chances de survie

Comportement pendant l'avalanche

- En tant que victime (si possible):
- Fuite par les côtés de l'avalanche
 - Se débarrasser des skis et des bâtons => Ils agissent comme des ancrés
 - Tenter de rester à la surface
 - Fermer la bouche, bras devant le visage => voies respiratoires libres à l'arrêt de l'avalanche
- Ballons d'avalanche, Avalung, etc.: observer les instructions spécifiques.
- En tant qu'observateur:
- Observer le point de disparition de l'enseveli et la direction d'écoulement de l'avalanche => Déterminer la bande de recherche primaire

Moyens de sauvetage Equipement de sauvetage personnel

Seule la combinaison DVA, sonde et pelle à neige permet de localiser et de sauver rapidement et efficacement.

- Le DVA mène à la sonde – la sonde mène à la pelle => aucun élément de la chaîne ne doit manquer!

(DVA = Détecteur de Victime d'Avalanche)

Plan d'urgence en cas d'avalanche

- Garder la vue d'ensemble
- Déclencher tous les DVA qui ne sont pas nécessaires à la recherche
- Au moins un sauveteur cherche immédiatement: recherche visuelle, auditive et avec le DVA
- Recherche DVA terminée: tous les DVA immédiatement sur émission (canal E, tél. Rega: 1414; étranger: +41 333 333 333)
- Sauver – premiers secours Donner l'alarme

Adaptations selon la situation, le nombre de sauveteurs et d'ensevelis (par ex. donner l'alarme plus tôt)

Appareil de recherche de victimes d'avalanches: manipulation et facteurs perturbants

- Traitez le DVA avec le plus grand soin!
- Effectuez le test des piles et le test interne de l'appareil
- Pas d'appareils électroniques (par ex. téléphone mobile, radios, lampes frontales), d'objets métalliques (par ex. couteau de poche, têtes magnétiques) ni un autre DVA dans l'environnement immédiat
- Pendant la recherche, être à au moins 50 cm de tels objets, déclencher si possible les appareils électroniques, déclencher obligatoirement les téléphones mobiles!

Port de l'appareil


- À l'aide de son système d'attaches, le DVA est porté sur le vêtement le plus proche du corps et pendant toute la durée de la randonnée/course.
- Le DVA est toujours recouvert d'une couche de vêtement.
- Le DVA est porté avec l'affichage contre le corps!
- «Poche sécurisée»: pas de poche cousue sur le tissu, la poche à fermeture éclair reste fermée en permanence, fixer la dragonne (mousqueton, ceinture).

Test de groupe


- Double test de groupe (contrôle: émission + recherche): il est recommandé d'effectuer le test au moment où l'on prend un nouveau groupe en main, et une fois par semaine
- Groupe de test simple (contrôle: émission): au départ de chaque course, chaque descente, après des exercices de recherche, etc.
- Distance de contrôle 1 m ne doit pas être inférieure, distance entre les participants au min. 2 m
- Succès du test: signal clairement audible ou distance < 2 m
- Pas de signal/distance affichée plus grande que la distance de contrôle: vérifier les piles, év. réparer l'appareil
- Appareil de recherche avec signal analogique: meilleure signification du test

«Chercher»:

- Appareils avec < 5 niveaux sonores: niveau le plus faible
- Appareils avec > 5 niveaux sonores: avant-dernier niveau plus faible
- Appareils avec fonction test de groupe: «Test de groupe»
- Autres appareils: «Recherche»



Phases de recherche




Recherche du signal


- Début de la recherche jusqu'à la réception du premier signal audible ou à l'affichage d'une distance
- Pour optimiser la portée de l'appareil, tourner lentement le DVA autour de tous ses axes
- Dès qu'un signal est reçu, maintenir la position de l'appareil et avancer jusqu'à ce que le signal soit clairement audible
- Chercher vite

Stratégie de recherche

- Largeur de bande de recherche: au min. 40 m pour tous les appareils avec signal analogique. Pour les appareils numériques, observer les instructions du fabricant.



«Point de disparition inconnu»



«Point de disparition connu»: recherche à partir du point de disparition en direction d'écoulement de l'avalanche

